

PRELEVEMENT ECBU

I - Objet

Ce mode opératoire définit les précautions à respecter lors d'un prélèvement urinaire.

II - Domaine d'application et responsabilités

Ce document s'adresse à tous les préleveurs et à l'ensemble des secrétaires du laboratoire.

III - Salle de prélèvement

Dans la mesure du possible, le prélèvement a lieu dans les toilettes du laboratoire. Plusieurs W-C sont accessibles dont un pour les personnes à mobilité réduite.

IV - Matériel

- Poudrier stérile
- Lingettes antiseptiques
- Sac collecteur (cas des nouveaux-nés et nourrissons)

V - Préleveur

Le patient lui même (sauf cas particuliers) après les explications nécessaires. Ces explications sont données par la secrétaire et sont rappelées par le préleveur en cas de prise de sang.

VI - Accueil

A) Recueil au domicile

- Fournir au patient :
 - Un poudrier stérile
 - Une fiche de renseignements cliniques pour les urines DE-MU-003 (informations à saisir dans le SIL lors du retour du prélèvement)
 - Les explications nécessaires pour un bon prélèvement
- **Insister sur les modalités de recueil** cf manuel de prélèvement MQ-MU5-004 : rôle indispensable de la secrétaire qui informe le patient qu'une bonne analyse bactériologique est indissociable d'un bon prélèvement. Le protocole est expliqué en insistant sur les points fondamentaux :
 - importance de réaliser une toilette locale
 - recueillir le 2ème jet (sauf exceptions type chlamydia/mycoplasmes)
 - apporter le flacon d'urines dans les plus brefs délais
 - identification manuelle (NOM + Prénom + date de naissance) du poudrier et de la fiche par le patient lui-même après le prélèvement

A réception du prélèvement, le dossier informatique est réalisé et les informations cliniques saisies. Le flacon est ensuite ré-identifié après accueil informatique par apposition d'une étiquette adressée au poste technique avec l'étiquette code barre.

B) Recueil au laboratoire

- Fournir au patient :
 - Un poudrier identifié après accueil informatique par apposition de l'étiquette d'identification
 - Une lingette
 - Les explications nécessaires pour un bon prélèvement

- **Insister sur les modalités de recueil** cf manuel de prélèvement MQ-MU5-004 : rôle indispensable de la secrétaire qui informe le patient qu'une bonne analyse bactériologique est indissociable d'un bon prélèvement. Le protocole est expliqué en insistant sur les points fondamentaux :
 - importance de réaliser une toilette locale
 - recueillir le 2ème jet (sauf exceptions type chlamydia/mycoplasmes)
- Après émission des urines, le patient peut soit :
 - donner le poudrier au préleveur (si autre prélèvement associé)
 - rapporter le poudrier au secrétariat. Une boîte destinée à recueillir ces échantillons est disposée sur la banque d'accueil.

VII - Modalités de recueil, conservation, transport et délai de résultats

Cf manuel de prélèvement MQ-MU5-004

Dans le cas des urines faites au laboratoire, l'acheminement des prélèvements en technique doit être le plus rapide possible et les urines doivent impérativement être stockées au frigo en attendant d'être traitées.

En cas d'urgence ou de prélèvement à conservation limitée ou devant subir un traitement préalable, prévenir le technicien responsable de l'examen ou bien le monter directement en technique.

Les collecteurs seront acheminés dans un poudrier et monter directement en technique.

VIII - Élimination des déchets

A traiter comme des déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI).